



Гар утсанд ТОХИРГОО ХИЙХ ЗААВАР

Эрхэм Та Nokia, Samsung, Apple зэрэг фирмийн Voip, SIP-Phone функц бүхий гар утас, смартфон, планшет ашигладаг бол Жи-Интернетфон үйлчилгээний дугаарыг тухайн төхөөрөмждөө суурилуулан ашиглах боломжтой.

I-Phone утсан дээр жишээ болгон Жи-Интернетфон дугаарыг суурилуулах зааварчилгааг танилцуулья:

Алхам 1

Та гар утас болон төхөөрөмждөө SIP-Phone болон Voip ын программыг татаж суулгасан байх шаардлагатай.

Үүний тулд Та гар утас болон компьютераасаа SIP PHONE CLIENT гэж хайхад үнэ төлбөргүй болон төлбөртэй ашиглагдах төрөл бүрийн программууд гарч ирэх бөгөөд Та тэднээс хүссэнээ сонгон авч төхөөрөмждөө суулгана.

Суулгасан тохиолдолд таны дэлгэцэнд Siphone гэсэн цэс нэмэгдэнэ.

Алхам 2


Суулгасан SIP-Phone –д дугаараа суулгах.

“Settings” цэс дээр дарахад дараах цонх гарч ирнэ.




Эндээс “Siphon”-ыг сонгоно.

Эндээс “Siphon”-ыг сонгоно.



Та Username: Жи-Интернетфон дугаар
Password: Нууц үг /6 оронтой нууц үг/
Server: 203.91.115.91 /домайн хаяг/ тус тус бичиж SAVE товчийг дарна



Дээрх тохиргоог хийсний дараа та SIP-Phon цэсийг сонгоход шууд дуудлага хийх боломжтой болно.

Санамж:

- Жи-Интернетфон үйлчилгээг ашиглах төхөөрөмж нь 3G болон 4G технологийг дэмждэг, утасгүй интернетэд холбогдох боломжтой байх ёстой.

- Автоматаар цоожлогддог тохиргоо /unlock/ хийгдсэн тохиолдолд Жи-Интернетфон дугаарт ирсэн дуудлага Танд мэдэгдэхгүй болохыг анхаарна уу.